

	TOMA DE MUESTRAS	Código	INS VM 02-012
		Edición	5
		Página	1 de 1
		Fecha Inicio Vigencia	15-07-2014
		Fecha Término Vigencia	Julio 2017
INSTRUCTIVO TEST DE GRAHAM			

TEST DE GRAHAM

- Las muestras deben obtenerse en la mañana antes de levantarse, antes de obrar y hacerse aseo matinal.
- No aplicar talcos ni cremas la noche anterior de tomar las muestras.
- En caso de bebé que use pañal debe asegurarse que no amanezca con deposición para tomar el examen.
- Escriba el nombre del paciente en cada una de las etiquetas blancas autoadhesivas que se encuentran en las placas.
- No debe escribir ni pegar papeles autoadhesivos sobre el scotch.
- Se sugiere que las muestras sean tomadas con ayuda de otra persona adulta.
- Despegue el scotch de la placa de vidrio y sosténgalo desde los extremos.
- Separe los glúteos hasta visualizar el orificio anal.
- Pegue el scotch (**nunca las placas de vidrio**) por su cara pegajosa sobre la piel vecina al orificio anal, sin introducir en el recto.
- Pase el dedo sobre el scotch despéguelo y vuelva a pegarlo a lo menos en tres lugares diferentes de la misma forma.
- Pegue nuevamente el scotch sobre la placa de vidrio y guárdela.
- Repita el procedimiento durante 5 días seguidos, cada día con una placa diferente hasta completar las cinco placas.
- Cuando tenga la última muestra lleve las placas a la Toma de Muestras.
- Trasladar las muestras, desde su casa, dentro de una bolsa plástica asegurándose que se encuentre bien cerrada.
- Si encuentra algún gusano pequeño (2-3 mm) en la zona anal, péguelo al scotch y éste a la placa.
- **El scotch no debe venir con deposición, talco ni crema.**

NOTA: Si tiene dudas consulte al personal de la Toma de Muestras.

Aprobado por: Director Técnico TM Hector Jofre R.

